HaikunTech 同步播放器操作手册

前言:

本软件播放内核使用 C++ DirectX11.1 开发,通信及 UI 使用 C#开发。

针对 8K 视频(7680x4320 60fps),运行环境要求如下 CPU: Intel i7 8700 显卡: NVIDIA Geforce 1060 6G, NVIDIA QUADRO P2200 内存: DDR4 3600 8G x 2 操作系统: Windows 10 1809 以上版本

视频帧缓存技术

我们在客户机中对视频帧进行缓存,并把缓存帧的时间戳实时同步到服务器。服务器决定渲染某一帧时,同时向多个主机发送渲染帧指令。如果要播放的视频是 30 帧每秒,那么服务器将每秒向所有主机发送 30 次渲染帧指令。

为了更精确我们把视频帧直接缓存在显存中,这样保证了在收到渲染指令后能无延时地渲染。



2

1、基本操作



1.1 播放

打开按钮:显示打开文件对话框,选择一个视频文件并立即播放,主要在调试的时候使用。 如果启用了同步播放功能,会在其它的主机也显示打开文件对话框,在所有主机都选择了视频文件后开始同步播放。

暂停按钮:暂停正在播放的视频,如果启用了同步播放,其它的主机也会暂停在同一帧。

播放按钮:继续播放暂停的视频,如果启用了同步播放,其它的主机也会同步继续。

停止按钮:停止播放视频,并且显示为黑屏,如果启用了同步播放,其它的主机也会停止播放并显示黑屏。

1.2 进度条

进度条指示当前视频的播放进度。与左下角状态栏一致。 拖动进度条可以定位到任意位置播放,如果启用了同步播放,所有的主机都会定位到同一帧 继续播放。

1.3 播放列表

播放列表可以添加多个视频文件,用于自动顺序播放,或者通过网络中控控制播放。

播放列表				中控		
帧同步[主] 帧同		同步	[副]	解码器		
控制排	铃	文件名		结束动	1作	
0001		sample.w	mv	Next		
0002		sample1.	wmv	Next		
0003		播放		Next		
0004		添加		Next		
		上移				
		下移				
		修改				
		结束动作	•	黑屏		
		自动播放	•	重播		
		删除		播放	下一个	
	_			播放	默认	
+	-	† ↓				

1.3.1 添加视频

右键菜单"添加"或者点击[+]按钮,选择一个或多个视频文件。

添加好的视频文件会出现在列表中。

"控制指令"是用于中控的字符,4 个字节,添加时会自动生成,可以通过右键菜单修改, 控制指令需唯一。

"文件名"只显示视频文件名和后缀名,把鼠标悬停在控制指令上会显示完整路径。 "结束动作"是指这个视频播放结束后执行的动作。有黑屏、重播、播放下一个、播放默认, 4 可以通过右键菜单修改。(关于结束动作在中控章节有详细说明,请参考 4.2.3)

1.3.2 默认视频

当勾选了"启用中控及播放列表(P)"后,会从默认视频开始播放,可以通过右键菜单"自动播放"->"设为默认视频"把播放列表中某个视频设为默认视频。默认视频的那一行会呈现灰底。

1.3.3 播放

双击播放列表中的视频,或者使用右键菜单"播放",可以直接播放选择的视频。如果启用 了同步播放,所有主机中"控制指令"相同的视频会同步开始播放,如果某主机中没有这个 "控制指令"的视频,会出现打开文件对话框。

如果勾选了"启用中控及播放列表(<u>P</u>)",视频播放结束后会执行"结束动作",如果没有勾选会循环播放这个视频。

1.3.4 调整列表顺序

可以通过右键菜单"上移""下移"或者按钮[↑][↓]调整列表顺序,列表的顺序和控制指令没有关系。

1.3.5 删除视频

可以通过右键菜单"删除"或者按钮[-]删除视频,删除视频只是从播放列表中删除,视频文件不会被删除。

1.3.6 保存

点击"全部保存(S)"按钮,否则在关闭软件后会恢复到上次保存时的状态。

2、同步播放

多个时长一致的视频,分布在不同的电脑主机上,通过本软件可以实现精确同步播放,技术 原理请阅读《帧级别多主机同步播放技术》。

2.1 主屏

播放列表		中控
帧同步[主]	帧同步[副]	解码器
已连接到本机的副,	拜:	
127.0.0.1:10472		
	副屏总数	1
同步使用	的TCP端口	12001
	将当前主机设	置为主屏

我们选择其中一台主机作为同步服务器,称为主屏,其余的称为副屏。

2.1.1 "帧同步[主]"标签页

副屏总数: 副屏的数量, 如果是两台主机同步, 副屏数量为1。

同步使用的 TCP 端口:默认是 12001,可以自定义,需要和副屏中设置的一致。

勾选"将当前主机设置为主屏",同步服务器会立即生效,此时可能会有网络防火墙的提示, 请选择"允许",或者手动在防火墙中打开此端口。

已连接到本机的副屏:显示当前连接到主屏的副屏。

如果正在播放视频,需要停止播放后才能更改同步设置。更改副屏总数或 TCP 端口后需要重新勾选"将当前主机设置为主屏"才会生效。

保存设置请点击"全部保存(S)"按钮。

2.2 副屏

播放列表	中控		
帧同步[主] 帧同			
同步指令:			
connected HELO,0000000000 PLAY,1500000000 REND,0000000033 REND,0000000066 REND,0000000100 REND,0000000133 REND,0000000166 REND,0000000200 REND,0000000233	~		
主屏的IP 127.0.0.1			
同步使用的TCP並	端口 12001		
☑ 将当前	前主机设置为副屏		
	重新连接		

2.2.1 帧同步[副]标签页

主屏的 IP: 填写主屏的局域网 IP 地址。

同步使用的端口:需要和主屏中设置的端口一致。

勾选"将当前主机设置为副屏"会立即启用同步。

"同步指令"文本框中会显示和主屏的通信情况。

如果正在播放视频,需要停止播放后才能更改同步设置。更改 IP 或 TCP 端口后需要重新勾选"将当前主机设置为副屏"才会生效。

保存设置请点击"全部保存(S)"按钮。

2.3 播放

7

2.3.1 测试播放

如果只是要测试一下,可以直接在主屏点击"打开"按钮,打开要同步播放的视频,随后所有的副屏都会自动出现打开文件对话框,分别选择要同步播放的视频就可以了。

2.3.2 正式播放

如果是正式使用,请把每台主机上要同步播放的视频添加到播放列表,并且修改它们的"控制指令",确保"控制指令"相同。然后直接在主屏上双击播放列表中的视频。

2.3.3 自动播放

如果需要启动软件后自动播放,可以在主屏播放列表中把它设为默认视频,并勾选"启用中 控及播放列表(P)"(参考 2.3.2),然后点击"全部保存(<u>S</u>)"按钮。 如果需要随 Windows 自动启动软件,请把软件快捷方式复制到 Windows 开始菜单启动项。

3、中控

本软件支持通过 UDP 协议、TCP 协议、串口协议控制视频播放。如果启用了同步播放,只需要对"主屏"进行中控,其它主机会同步执行。

3.1 中控标签页

播放列表	長	中控			
帧同步[主]	帧同步[副]	解码器			
	0080 A 19 1				
UDP端口	● 900 〒 设力	70表示不使用			
TCP端口	0 😫 设力	70表示不使用			
COM端口	COM3 ~				
更新中控端口					

UDP 端口: UDP 协议使用的端口,设为 0 表示不使用 UDP 控制。 TCP 端口: TCP 协议使用的端口,设为 0 表示不使用 TCP 控制。 COM 端口:串口协议使用的端口。

这3种控制方式支持同时启用。

更改端口后,需要点击"更新中控端口"按钮,等中控服务重新启动后才会生效。

保存设置需要点击"全部保存(S)"按钮。

3.2 中控指令

中控指令都约定为 4 个字符,使用 UDP 和串口直接发送这 4 个字符就可以了。TCP 协议使 用短连接,每次发送前需要先建立 TCP 连接,发送指令后断开连接。

3.2.1 播放指令

播放列表中的"控制指令"就是这个视频的播放指令,发送这个指令就可以播放对应的视频。 比如 sample.wmv 的 "控制指令"为 "0001", 那么发送 "0001" 这 4 个 ASCII 字符就可以播 放 sample.wmv。 如果启用了同步播放,只需要向主屏发送这个指令,所有主机中拥有相同"控制指令"的视 频会同步播放。 C# udp 代码示例: string ip = "192.168.0.2"; int port = 9001; string cmd = "0001"; byte[] buf = Encoding.UTF8.GetBytes(cmd); Socket socketudp = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); EndPoint ep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(ip), port); socketudp.SendTo(buf, ep);

3.2.2 暂停与停止

暂停指令: PAUE,发送暂停指令相当于点击暂停按钮 继续播放指令: PLAY,发送继续播放指令相当于点击播放按钮 停止指令: STOP,发送停止指令相当于点击停止按钮 暂停或继续指令: PAUS,如果正在播放,它表示暂停;如果在暂停中,它表示继续 它们的行为请参考(2.1)

3.2.3 切换视频

在勾选了"中控及播放列表"后,会从"默认视频"开始播放(参考2.3.2)。 每个视频播放结束后,会执行"结束动作","结束动作"在播放列表中使用右键菜单设置,

9

每个视频的结束动作可以分别设置。结束动作有以下几个选项: 黑屏:在列表中显示为"Black",播放结束后显示黑屏。 重播:在列表中显示为"Replay",播放结束后重头播放这个视频。 播放下一个:在列表中显示为"Next",播放结束后按顺序播放列表中的下一个视频,如果 当前是最后一个视频,会播放列表中的第一个视频。注意这里会跳过默认视频,就是说默认 视频在"播放下一个"的过程中不会被播放,会跳过它播放下一个视频。 播放默认:在列表中显示为"PlayDef",播放结束后播放默认视频。

直接发送视频在播放列表中的控制指令就可以切换不同的视频,除此之外还有几个指令可以 切换视频。

播放下一个指令 NEXT: 切换到播放列表中的下一个视频。

播放上一个指令 PREV: 切换到播放列表中的上一个视频。

播放默认视频指令 PLDF: 切换到默认视频,效果与直接发送默认视频的控制指令相同。

3.2.4 快进与后退

使用进度条可以定位视频,即使是多主机同步播放的时候也可以定位,(参考 2.2)。 使用中控指令也可以定位视频。

视频向前进方向跳转指令 JXXX:视频向前进方向跳转 XXX 秒,比如发送 J060 表示向前进方向跳转 60 秒,用此功能可以模拟快进功能。

视频向后退方向跳转指令 LXXX:视频向后退方向跳转 XXX 秒,比如发送 L060 表示向后退方向跳转 60 秒,用此功能可以模拟后退功能。

3.2.5 音量

音量增大控制指令: VOL+或者 VOLU 音量减小控制指令: VOL-或者 VOLD

3.3 反馈

当需要本软件与其它系统联动的时候,可能需要在视频开始播放的时候给其它主机反馈信号。 本系统支持 UDP 协议反馈视频开始播放的精确信号(在视频开始渲染第一帧的时候发出信 号)。或者连续反馈当前播放视频的时间码。

4、全屏

4.1 手动全屏

点击右下角的全屏按钮,或者在视频窗口上双击鼠标可以全屏,再次双击恢复。

4.2 自动全屏

使用命令行参数 -f 可以让软件在启动时自动全屏,命令行参数可以直接写在快捷方式的目标后面。

🎓 SyncPlay	er 属性						×
常规快	捷方式	兼容性	安全	详细信息	以前的版本	4	
	Syn	cPlayer					
目标类型:		应用程序					
目标位置:		SyncPlayer					
目标(<u>T</u>):		C:\SyncF	Player\Sy	ncPlayer.e	xe -f		
起始位置(<u>S</u>):	C:\SyncF	Player				
快捷键(<u>K</u>)	: [无					
运行方式(<u>R</u>):	常规窗口				~	
备注(<u>O</u>):	[
打开文	件所在的	位置(<u>F</u>)	更改	文图标(<u>C</u>)	高	级(<u>D</u>)	
			确定	Ð	湖	应用(<u>A</u>)	

4.3 指定全屏窗口位置

使用命令行参数可以指定全屏窗口的位置和尺寸。 如 C:\SyncPlayer\SyncPlayer.exe -f -left1920 -top0 -width3840 -height2160 这里指定窗口的坐标为 X:1920 Y:0,指定窗口大小为 3840x2160。